




SMS- Alarmierung / FireAlert2


Damit die Alarm-SMS von einer normalen SMS unterschieden werden kann und außerdem auch im Lautlosmodus signalisiert wird, gibt es diverse Apps auf dem Markt. Nachfolgend sind die getätigten Einstellungen für die Android-APP **FireAlert2** für die FFW-Alsmoos aufgeführt.



Download
Google-Playstore




Die Markierungen mit durchgängigen Linien sind Pflichteingaben
Die Markierungen mit gestrichelten Linien können nach belieben gesetzt werden.





Allgemeine APP-Einstellungen:



App Status Aktiviert FireAlert 2 FireAlert 2 ist aktiviert ☒ Aktiviert SMS SMS ist aktiviert ☒ Blockt SMS Diese Funktion ist in der von Ihnen verwendeten Android-Version nicht verfügbar ☐ Aktiviert MMS MMS ist aktiviert ☒ Neue MMS Routine Die alte MMS Routine ist aktiv. Bitte diese Option nur ändern, wenn es Probleme mit dem Empfang von MMS gibt. ☐ Aktiviert Anrufe Anrufe sind deaktiviert ☐ Aktiviert Email (K9) Benötigt die App K9 Mail ☐	Sound Einstellungen Standard Sound Standard Sound, wenn der Sound des Auslösers nicht geladen werden kann Lautstärke Modus Normal - es wird die Auslöser Lautstärke verwendet TTS Ausschuß Zeichen Zeichen, welche bei der Sprachsynthese nicht gesprochen werden sollen TTS Übersetzung übersetzt ein Wort/Abkürzung in ein für die Sprachsynthese anderes Wort	Ereignis-Liste Einstellungen Hintergrundfarbe wähle die Farbe des Hintergrunds Sortierung der Ereignisanzeige wähle wie die Ereignisanzeige sortiert werden soll (Empfangszeit)	Alarrmeldung Einstellungen Schriftgröße die Schriftgröße der Nachricht in der Alarrmeldung Klassischer Bestätigungs-Button der Slide-to-Confirm Button wird verwendet ☐ Farbe klassischer Bestätigungs-Button die Farbe des klassischen Bestätigungs-Button auf der Alarrmeldung Zeitanzeige die Zeit, welche auf der Alarrmeldung angezeigt wird. Von dieser Zeit erfolgt auch der Zähler Zähler Der Zähler ist deaktiviert. ☐
Blitzlicht Einstellungen Neuer Blitz Mode Der neue Blitz Mode ist aus. Funktioniert der Blitz, bitte nicht aktivieren. ☐	Widget Einstellungen Widget Mode welche Funktionen vom Widget gesteuert werden sollen	Remote Control RC eingehend FireAlert kann nicht von anderen Programmen gesteuert werden ☐ RC ausgehend FireAlert sendet Ereignisse, um andere Programme zu steuern ☒	

Für Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten siehe auch:

<http://www.b4exit.de/index.php/de/firealert-2/handbuch>



Wenn die APP im Standby-Modus nicht funktioniert (Ab Android 6):


Das neue Android 6 oder neuere Huawei Smartphones nutzen Optionen zu Akku Laufzeitverlängerung. Diese verhindern jedoch, das 'unwichtige' Apps im Standby nicht mehr funktionieren. Um dieses Verhalten zu ändern, bitte die folgenden Anleitungen beachten.

Ab Android 6:

Gehe zu Einstellungen => Akku.

In der Anzeige auf DETAIL drücken

Dort FireAlert 2 finden und die Option auf Deaktiviert ändern.




Für weitere Hilfe siehe auch:

<http://www.b4exit.de/index.php/de/firealert-2/faq>



Alarmierungsbeispiel:

Alarm wird akustisch und auf dem Display angezeigt, durch Wischen des Buttons „Bestätigen“ nach rechts erlischt der akustische Alarm und die Meldung kann mit dem Button „Schließen“ geschlossen werden.



Der Alarm wird in der APP und auch in den SMS-Nachrichten weiterhin gespeichert. Wenn die APP das nächste Mal geöffnet wird, erscheinen die letzten Alarmierungen immer im Startbildschirm. Für Details einfach auf die Meldung klicken.

